

Järbo
GARN®

91904
ALEGRIA



NEULOTAAN VILLASUKAT

Alegria (75 % Merinoull "Superwash", 25 % Polyamid. Kerässä noin 100 g = 425 m)
Noin 28 s ja 40 krs sileää neuletta puikoilla nro 2.5 = 10 cm
Lankaryhmä 2 (**HUOM!** Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
22-24(25-27)28-30(31-33)34-36(37-38)39(40-41)42-43(44-45)
Ca 40(40)40(50)50(60)60(70)80(100) g (fg 14747)
Sukkapuikot nro 2 ja 2.5
Järbo Garn **SÄHKÖPOSTI** patterns@jarbo.se
Irma Sinerkari

TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB **SÄHKÖPOSTI** info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
KUVAT Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
VALOKUVAMALLI Ida Göransson
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se

VIHJEEKSI

- **Työn helpottamiseksi:** Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
- **Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.**
- **Neulo aina koetilkku:** Suosittelemme, että neulot noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmäkö neuletiheys. Jos neuletiheys ei täsmää, vaihda joko ohuemmat tai paksummat puikot.

LYHENTEET

n=nurin, o=oikein, s=silmukka, sileä=sileäneule, krs=kerros.

OHJEET



Sileäneule - edestakaisin:

Kerros 1 (oikealta): Neulotaan oikein (o).

Kerros 2 (nurjalta): Neulotaan nurin (n).

Sileäneule - pyöröneuleena: Oikein joka krs:lla.

Nosta 1 s: Nosta silmukka, kuin neuloisit sen nurin, mutta lanka työn takana, siirrä silmukka oikealle puikolle neulomatta.

Nosta 1 s nurin: Aseta lanka työn eteen, kuin neuloisit silmukan nurin, siirrä silmukka oikealle puikolle neulomatta.

VILLASUKKA LUOMINEN

Luo 36(36)40(40)40(48)48(52) s puikoille 3.5 ja jaa ne 4 sukkapuikolle, 9(9)10(10)10(12)12(13) s joka puikolle.

VARSI

Neulo joustinneuletta 2 o, 2 n 10(10-12)12-13(13-14)14-15(15-16)15-16(15-16) cm.

Vaihda sukkapuikot 4.5. Neulo sileää (o pyöröneuleena) ja kavenna 1. krs:lla 8 s tasavälein. Neulo vielä 1 krs sileää.

KANTAOSA

Neulo sileää edestakaisin 1. ja 2. puikolla yhteensä 10(12)14(14)16(16)18(20) krs (viim .krs = nurjalta).

KANTAPOHJA

Seur. krs:lla (= oikealta) aloitetaan lyhyet krs:t ja kavennukset:

Neulo 8(8)10(10)10(12)12(13) o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,

nosta 1 s nurin, neulo 3(3)5(5)5(5)5(5) n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,

nosta 1 s, neulo 4(4)6(6)6(6)6(6) o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,

nosta 1 s nurin, neulo 5(5)7(7)7(7)7(7) n, 2 n yhteen, 1 n, käännä

nosta 1 s, neulo 6(6)8(8)8(8)8(8) o, 2 s takareunoista o yhteen. **Koot 22-36:** Käännä. **Koot 37-45:** 1 o, käännä,

nosta 1 s nurin, neulo 6(6)8(8)8(9)9(9) n, 2 n yhteen. **Koot 22-39:** Jatka kohdasta *. **Koot 37-45:** 1 n, käännä,

nosta 1 s, neulo -(-)-(-)-10(10)10(10) o, 2 o yhteen, **Koot 37-42:** Käännä. **Koot 43-45:** 1 o, käännä,

nosta 1 s nurin, neulo -(-)-(-)-10(10)11(11) n, 2 n yhteen, **Koot 37-42:** Jatka kohdasta *. **Koot 43-45:** 1 n.

***Joka koossa:** Nyt sivusilmukat kantaosan mol. puolin ovat loppuneet. Neulo o puikot 1 ja 2.

KIILAKAVENNUKSET

Poimi 6(7)8(9)10(11)12(13) s sukan oikeasta sivusta (=puikko 2) sekä neulo sileää puikot 3 ja 4, poimi 6(7)8(9)10(11)12(13) s sukan vasemmasta sivusta, sekä neulo loput kantapään s (= puikko 1). Neulo 1 krs sileää (o) kaikilla puikoilla.

Seur. krs:lla kavennetaan 2. ja 1. puikolla näin (poimitut s kavennetaan):

Puikko 2: Neulo 2 viim. s o yhteen.

Puikko 1: Neulo 2 ens. s takareunoista o yhteen.

Toista nämä joka 2. krs:lla, kunnes jäljellä on 28(28)32(32)32(40)40(44) s. Jaa loput s 4 puikolle.

JALKATERÄ

Neulo suoraa, kunnes koko jalkaterä on 10(12)14(16)18(19)20½(22) cm.

Kärkikavennukset:

Puikko 1 ja 3: neulo kunnes jäljellä on 3 s, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o.

Puikko 2 ja 4: neulo 1 o, 2 o yhteen, neulo loput s puikolta.

Toista kavennuskerros joka 2. krs:lla, kunnes puikoilla on jäljellä 16(16)16(16)16(16)20(20) s.

Nyt voit valita, teetkö suoran vai pyöreän kärjen.

SUORA KÄRKI

Siirrä silmukat 2 puikolle, jalkapohjan s yhdelle ja jalkaterän päältä s toiselle puikolle. Käännä työ niin että nurja tulee ulospäin.

Päätä näin: Pidä puikot samansuuntaisina vasemmassa kädessä ja neulo oikeassa kädessä olevalla lisäpuikolla. Neulo 1 s etummaiselta ja 1 s takimmaiselta puikolta yhteen, neulo samoin yhteen 2 seuraavaa s, vedä ens. s oikealla puikolla 2. s:n ylitse = 1 s puikolla. Jatka neuloen yhteen ja päättäen kaikki s samalla tavoin. Katkaise lanka ja päättele.

PYÖREÄ KÄRKI

Katkaise lanka ja vedä jäljellä olevien s:iden läpi ja päättele.

