



## KLASSISET SUKAT JOUSTOLANGASTA

Soft Raggi (65 % Premium Micro akryyliä, 30 % bambua, 5 % polyesterielastaania. Kerässä noin 100 g = 268 m)

Noin 24-25 s ja 38 krs sileää puikoilla nro 3 = 10 x 10 cm

Mellanraggi

21-24(25-28)29-32(33-36)37-40(41-45)

Noin 40(50)60(70)80(110) g

Nro 2.5 ja 3

Järbo Garn **SÄHKÖPOSTI** patterns@jarbo.se

Irma Sinerkari

TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB **SÄHKÖPOSTI** info@jarbo.se  
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja  
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.

KUVAT Järbo Garn  
VALOKUVAMALLIT Lina Östling

EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.  
VIIHEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se


### VIHJEIKSI

- **Työn helpottamiseksi:** Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
- **Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.**
- **Neulo aina koetilkku:** Suosittelemme, että neulot noin 12 x 12 cm kokoisien tilkun, jotta näet täsmääkö neuletiheys. Jos neuletiheys ei täsmää, vaihda joko ohuemmat tai paksummat puikot.
- **Uuden kerän vaihtaminen:** Langanpäitä ei koskaan solmita. Pura hieman kumpaakin yhteen liitettävää langanpäätä noin 8 cm ja aseta ne päällekkäin. Kierrä niitä löysästi toistensa ympäri ja jatka neulomista. Useimmat haluavat aloittaa uuden kerän vetämällä langanpään kerän sisältä.

### LYHENTEET

s=silmukka, o=oikein, n=nurin, sileä=sileäneule, krs=kerros, seur.=seuraava

### OHJEET



#### Sileäneule – edestakaisin:

**Krs 1 (oikealta):** Neulo s oikein (o).

**Krs 2 (nurjalta):** Neulo s nurin (n). Toista krs 1 ja 2.

**Sileäneule – pyöröneuleena:** Neulo o joka krs:lla.

**Nosta 1 s:** Nosta silmukka kuin neuloisit sen nurin, mutta lanka on työn takana, ja nosta se oikealle puikolle neulomatta.

**Nosta 1 s nurin:** Aseta lanka työn eteen kuin neuloisit silmukan nurin, nosta se oikealle puikolle neulomatta.

### LUOMINEN

Luo 36(40)44(48)52(56) s puikoilla nro 2.5, jaa s 4 sukkapuikolle, 9(10)11(12)13(14) s jokaiselle.

### VARSI

Neulo joustinneuletta 2 o, 2 n (10)12(12)14(15)16 cm. Vaihda sukkapuikot nro 3. Neulo sileää (o pyöröneuleena) ja kavenna 1. krs:lla -(-)2(2)2(-) s tasavälein puikoilla 3 ja 4. Neulo vielä 1 krs sileää (o).

### KANTAOSA

Neulo sileää edestakaisin puikoilla 1 ja 2 yhteensä 14(18)18(20)20(24) krs (viim. krs = nurjalta).

### KANTAPÄÄ

#### Seur. krs:lla (= oikealta) aloitetaan lyhyet krs ja kavennukset:

Neulo 11(12)13(14)15(16) s, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,

nosta 1 s nurin, neulo 5 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,

nosta 1 s, neulo 6 o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,

nosta 1 s nurin, neulo 7 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä.

Jatka tällä tavoin neuloen edestakaisin 1 s enemmän joka käännöksessä, kunnes sivusilmukat loppuvat.

Nyt sivusilmukat ovat loppuneet kantapään mol. puolin. Neulo sileää (o) puikoilla 1 ja 2.

### KIILA

Poimi 10(11)11(13)13(15) s kantaosan oikeasta sivusta (= puikko 2), neulo sileää puikoilla 3 ja 4, poimi 10(11)11(13)13(15) s kantaosan vasemmasta sivusta, sekä neulo viim. puikon s (= puikko 1). Neulo 1 krs sileää (o) kaikilla puikoilla.

Seur. krs:lla kavennetaan 2. ja 1. puikolla näin (poimitus kavennetaan):

**Puikko 2:** Neulo 2 viim. s oikein yhteen.

**Puikko 1:** Neulo 2 ens. s takareunoista o yhteen.

Toista näin joka 2. krs:lla, kunnes jäljellä on 36(40)40(44)48(52) s. Jaa loput s 4 puikolle.

### JALKATERÄ

Neulo suoraa, kunnes jalkaterä on 10,5(12,5)14,5(17)(19)(21) cm.

#### Kärkikavennukset:

**Puikot 1 ja 3:** neulo kunnes jäljellä on 3 s, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o.

**Puikot 2 ja 4:** neulo 1 o, 2 o yhteen, neulo loput s puikolta.

Toista kavennukset joka 2. krs:lla, kunnes jäljellä on 12(12)12(12)16(16) s.

Nyt voit valita, teetkö suoran vai pyöreän kärjen.

### PYÖREÄ KÄRKI

Katkaise lanka ja vedä loppujen s:iden läpi ja päättele.

### SUORA KÄRKI

Siirrä silmukat 2 puikolle, käännä työ nurja ulospäin.

**Päätä näin:** Aseta työn oikeat puolet vastakkain, pidä puikot samansuuntaisina vasemmassa kädessä ja neulo kolmannella puikolla. Neulo 1 s etummaiselta ja 1 s takimmaiselta puikolta o yhteen, neulo seur. 2 s samoin yhteen, vedä ensin neulottu s toisen ylitse = 1 s puikolla. Jatka neuloen yhteen ja päättäen kaikki s samalla tavoin.

Katkaise lanka ja päättele.

