

Järbo
GARN®

91567
REFLEX
RAGGI



HEIJASTAVAT MYSSY, AVOKÄRKILAPASET JA SÄÄRYSTIMET

Raggi (70% villaa "superwash", 30% polyamidia, kerässä noin 100 g = 150 m)

Reflex (61% villaa "superwash", 26% polyamidia, 13% heijastelankaa, kerässä noin 50 g = 64 m)

NEULETIEHEYS-REFLEX (A) Noin 22-23 s x 24 krs joustinneuletta puikoilla nro 4.5 = 10 x 10 cm

NEULETIEHEYS-REFLEX (B) Noin 18 s x 26 krs sileää puikoilla nro 4.5 = 10 x 10 cm

NEULETIEHEYS-REFLEX (C) Noin 23 s x 24 krs joustinneuletta puikoilla nro 3.5 = 10 x 10 cm

NEULETIEHEYS-RAGGI (A) Noin 22-23 s x 24 krs joustinneuletta puikoilla nro 4.5 = 10 x 10 cm

NEULETIEHEYS-RAGGI (B) Noin 18 s x 26 krs sileää puikoilla nro 4.5 = 10 x 10 cm

NEULETIEHEYS-RAGGI (C) Noin 22-23 s x 24 krs joustinneuletta puikoilla nro 4.5 = 10 x 10 cm

LANKAVAIHTOEHTO Gästrike 4-säik., Vinga, Ulla

KOOT-LAPASET (B) XS(S-M)-L

Ympärys: Noin 38 cm **Pituus:** Noin 26 cm (venyttämättä) **Päänympärys:** Noin 55-56 cm

MITAT-MYSSY (A)

Ympärys: Noin 16(18)20 cm **Pituus:** Noin 24,5(25,5)26,5 cm

MITAT- LAPASET (B)

Ympärys: Noin 21 cm **Pituus:** Noin 14 cm

MITAT-SÄÄRYSTIMET (C)

LANGANMENEKKI (A) **Väri 1:** Noin 41 (väri 34102)

Väri 2: Noin 50 g (väri 1549)

LANGANMENEKKI (B) **Väri 1:** Noin 20(20)20 g (väri 34102)

Väri 2: Noin 60(60)80 g (väri 1549)

LANGANMENEKKI (C) **Väri 1:** Noin 25 g (väri 34102)

Väri 2: Noin 32 g (väri 1549)

PYÖRÖPUIKOT (A) Nro 4, 40 cm ja 4.5, 40 cm

SUKKAPUIKOT (B,C) Nro 3.5, 4 ja 4.5

TARVIKKEET

A: 6 neulemerkkiä B: 3 merkkiä, silmukkapidike, hieman eriväristä lankaa (avokärjen merkkäamiseen) C: 1 merkkiä

IDEA

Järbo Garn



DESIGN & OHJE

Maja Karlsson **SÄHKÖPOSTI** patterns@jarbo.se

SUOMENNOS

Irma Sinerkari

KOKOTAULUKKO



Järbo Garnin kokotaulukko: Ohjeissamme vaateen liikkumaväljyys vaihtelee vaateen mallin ja muotoilun mukaan. Jotta saisit oikean koon, suosittelemme että aluksi otat vartalosi mitat. Sen jälkeen voit itse päättää, kuinka paljon liikkumaväljyyttä haluat. Lastenvaatteet ovat senttikoossa. Koot 38, 44 (keskoset) käytetään ennen 37. raskausviikkoa syntyneistä (PT - Pre Term), 50 cm (noin 0-1 kk), suurin 170 cm (noin 14+ v.). Oikean senttikoon saat, kun mittaat lapsen kokopituuden. Lahkeen sisäpituus mitataan haarasta kantapäähän.

	KESKONEN		KK								IKÄVUODET												
	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
e) Kokopituus	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
- Ikä	syntynyt ennen 37. raskausviikkoa		0-1	1-2	2-4	4-6	6-9	9-12	1-1½	1½-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14+
- Lapsen paino	-	-	alle	4	4½-6	6½-7	7½-8½	9-10	10½-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Rinnanympärys (cm)	36	38	41	43	45	47	49	51	53	54	55	56	57	58	61	64	67	70	73	76	79	82	85
b) Lantionympärys (cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75	78-78½	81-82	84-85½	87-89	89½-92½
c) Vyötäröympärys (cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	50	51	52	53	54	55	56½	58	59½	61-61½	62½-63½	64-65½	67-69½	68½-72	-
d) Lahkeen sisäpituus (cm)	-	-	16	19	21	24	27	30	33	37	40	44	48	51	55	59	62½	66	68½	71	74½	77	80
g) Jalkaterä	-	-	10-12		13-15		16-18	19-21	22-24		25-27		28-30		31-33		34-36		37-39				

VIHJEEKSI

- **Työn helpottamiseksi:** Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
- **Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.**
- **Neulo aina koetilkku:** Suosittelemme, että neulot noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmäkö neuletiheys. Jos neuletiheys ei täsmää, vaihda joko ohuemmat tai paksummat puikot.
- **Piirros:** Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin neulottavan rivin alle.

LYHENTEET

s= silmukka/silmukat, o=oikein, n=nurin, krs=kerros, krt=kertaa

MYSSY (A)

Pyöröpuikolla nro 4 ja värillä 1: Luo 84 s. Sulje varovasti renkaaksi, etteivät silmukat käännä. Aseta krs:n alkuun merkki. Neulo pyöröneuleena joustinneuletta (= 1 o, 1 n), kunnes työ on 10 cm. Vaihda pyöröpuikko nro 4,5 ja vaihda väri 2: Jatka neuloen pyöröneuleena joustinneuletta, kunnes työ on 22 cm.

Seur. krs: * Neulo 14 s joustinneuletta, aseta 1 merkki* toista *-* kunnes jäljellä on 14 s, neulo 14 s joustinneuletta. Nyt on asetettu 6 merkkiä!

Nyt aloitetaan kaventaminen. Vaihda sukkapuikot silmukkamäärän pienentyessä!


Kavennuskrs 1: *1 o, 2 o yhteen, neulo joustinneuletta, kunnes on 2 s ennen merkkiä, nosta 1 s oikein, nosta sitten vielä 1 s oikein, siirrä ne 2 silmukkaa takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunasta oikein yhteen, siirrä merkki* toista *-* krs loppuun = 12 s kavennettu. Neulo yksi krs ilman kavennuksia – oikeat s neulotaan o ja nurjat n!

Kavennuskrs 2: *1 o, nosta 1 s oikein, nosta sitten vielä 1 s oikein, siirrä ne 2 silmukkaa takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunasta nurin yhteen, neulo joustinneuletta, kunnes on 2 s ennen merkkiä, 2 n yhteen, siirrä merkki* toista *-* krs loppuun = 12 s kavennettu. Neulo yksi krs ilman kavennuksia – oikeat s neulotaan o ja nurjat n!

Toista viim. 4 krs vielä 2 krt = Nyt on jäljellä 12 s.

Neulo viim. krs ilman kavennuksia – oikeat s neulotaan o ja nurjat n!

Katkaise lanka, mutta jätä 20 cm pitkä langanpää. Pujota lanka parsinneulaan ja ompele loput s yhteen. Kiristä hyvin ja päättele.



Tupsu

VIIMEISTELY (A)

Päättele langanpäät. Tee heijastinlangasta tupsu. (Ks. piirros). Kiinnitä tupsu myssyn laelle.

**OIKEA LAPANEN (B)
JOUSTIN**

Sukkapuikoilla nro 4 ja värillä 2: Luo 30(32)34 s. Jaa s mahdollisimman tasan 4 puikolle. Sulje varovasti renkaaksi, etteivät silmukat käänny. Aseta krs:n alkuun merkki. Neulo pyöröneuleena joustinneuletta (1 o, 1 n), kunnes työ on 7,5 cm. Vaihda puikot nro 4.5 ja neulo sileää (joka krs o) 1 cm.

PEUKALOKIILA (B)

Krs 1: Neulo 14(15)16 o, lisää neulomalla 1 o s:n etureunasta ja 1 o saman s:n takareunasta, neulo o krs loppuun.

Krs 2: Neulo 14(15)16 o, aseta merkki, 3 o, aseta merkki, neulo o krs loppuun.

Krs 3: Neulo o merkkiin asti, siirrä merkki, *lisää neulomalla 1 o etureunasta ja 1 s saman s:n takareunasta* toista *-* vielä 1 krt, 1 o, siirrä merkki, neulo o krs loppuun. (Nyt on 5 s merkkien välissä.)

Krs 4: Oikein

Krs 5: Neulo o merkkiin asti, siirrä merkki, lisää neulomalla 1 o etureunasta ja 1 s saman s:n takareunasta, neulo o kunnes on 2 s ennen seur. merkkiä, lisää neulomalla 1 o etureunasta ja 1 o saman s:n takareunasta, 1 o, siirrä merkki, neulo o krs loppuun.

Krs 6: Oikein.

Toista krs 5 ja 6, kunnes on 13 s merkkien välissä.

Seur. krs: Neulo oikein 1. merkkiin asti, poista merkki, 1 o, siirrä seur. 11 s silmukanpidikkeelle, 1 o, poista merkki, neulo o krs loppuun = 30(32)34 s.

Neulo pyöröneuleena sileää, kunnes koko työ on noin 15,5(16,5)17,5 cm.

Seur. krs (Merkittäään avokärki):

Neulo 15(16)17 o samalla kun annat erivärisen langan kulkea heijastelangan mukana, neulo sitten o vain heijastelangalla krs loppuun. Katkaise erivärinen lanka, mutta jätä langanpää. Jatka neuloen sileää vielä 2,5 cm. Neulo sitten joustinneuletta (= 1 o, 1 n) 2,5 cm. Päätä neuloen joustinneuletta.

AVOKÄRKI (B)

Puikoilla nro 4.5 ja värillä 1: Luo 15(16)17 s, poimi sitten ja neulo lapasen 15(16)17 merkittyä silmukkaa = 30(32)34 s. Jaa tasan 4 sukkapuikolle, aseta 1 merkki krs:n alkuun ja neulo pyöröneuletta näin: Neulo 15(16)17 o, neulo sitten joustinneuletta (= 1 o, 1 n) krs loppuun. Toista viim. krs, kunnes työ on noin 2,5 cm poimituista silmukoista. Neulo sitten pyöröneuleena sileää vielä 1 cm.

Avokärjen muotoilu:

Koko XS: Krs 1: 2 o yhteen, 13 o, 2 o yhteen, 14 o = 28 s

Krs 2, 4, 6, 8: Oikein

Krs 3: *3 o, 2 o yhteen*, toista *-* kunnes jäljellä on 3 s, 3 o = 23 s

Krs 5: *2 o, 2 o yhteen*, toista *-* kunnes jäljellä on 3 s, 3 o = 18 s

Krs 7: *1 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 12 s

Krs 9: *2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 6 s puikoilla

Koko S-M:

Krs 1: 2 o yhteen, 14 o, 2 o yhteen, 14 o = 30 s

Krs 2, 4, 6, 8: Oikein

Krs 3: *3 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 24 s

Krs 5: *2 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 18 s

Krs 7: *1 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 12 s

Krs 9: *2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 6 s puikoilla

Koko M-L:

Krs 1: 2 o yhteen, 15 o, 2 o yhteen, 14 o = 32 s

Krs 2, 4, 6, 8: Oikein

Krs 3: *3 o, 2 o yhteen*, toista *-* kunnes jäljellä on 2 s, 2 o = 26 s

Krs 5: *2 o, 2 o yhteen*, toista *-* kunnes jäljellä on 2 s, 2 o = 20 s

Krs 7: *1 o, 2 o yhteen*, toista *-* kunnes jäljellä on 2 s, 2 o = 14 s

Krs 9: *2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 7 s puikoilla

Katkaise lanka, mutta jätä langanpää. Pujota lanka parsinneulaan ja pujota loppujen s:iden läpi. Kiristä hyvin ja päättele nurjalle.

PEUKALO (B)

Siirrä peukalosilmukat pidikkeeltä 3 sukkapuikolle: 5 silmukkaa 2 puikolla ja 1 s 3:nalla. Poimi 4 s 3. puikolle – tasavälein sisäreunasta. Aseta merkki krs:n alkuun = 15 s. Neulo pyöröneuleena sileää (oikein), kunnes peukalo on 4 (5) 6,5 cm. Seur. krs: *2 o yhteen* toista *-* kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o = 8 s. Katkaise lanka ja jätä langanpää. Pujota lanka parsinneulaan ja pujota loppujen s:iden läpi. Kiristä hyvin ja päättele nurjalle.

VASEN LAPANEN (B)

Neulo oikean lapasen ohjeen mukaan avokärjen merkintään asti. Seur. krs: Neulo 15 (16) 17 o heijastelangalla, anna sitten erivärisen langan seurata mukana krs loppuun. Katkaise erivärinen lanka, mutta jätä langanpää. Neulo lapanen valmiiksi oikean lapasen ohjeen mukaisesti.

VIIMEISTELY (B)

Päättele langanpäät.

SÄÄRYSTIMET (C)

Värillä 1 ja puikoilla nro 3,5: Luo 56 s.

Neulo pyöröneuleena joustinneuletta (= 1 o, 1 n), kunnes työ on 7 cm.

Vaihda väri 2 ja jatka neuloen joustinneuletta, kunnes työ on 16 cm. Päätä löysästi neuloen joustinneuletta.

Päättele langanpäät ja neulo vielä 1 säärystin.

