



**Järbo**  
GARN®



## LANKAVAIHTOEHTO

## TAKKI:

## KOOT-CM

## KOOT-ikä

## LANGANMENEKKI

## TARVIKKEET

## KESÄMEKKO, TAKKI &amp; MYSSY PIKKUISILLE

Elise (55 % puuvillaa, 45 % akryyliä. Kerässä noin 50 g = 170 m)

Noin 22-23 s ja 32 krs sileää puikoilla 3.5 = 10 x 10 cm.

Noin 23½ s kuvioneuletta puikoilla 3.5 = 10 cm.

Lankaryhmä 3 (HUOM! Langanmenekki &amp; muoto saattavat vaihdella eri langoilla)

50-56(62-68)74-80(86-92)98-104(110-116)122-128 cm

0-2(2-6)6-12 kk (1-2)2-4(4-6)6-8 v.

Noin 50(100)100(150)200(200)250 g (väri 69202, Elise)

5(5)5(5)5(6)6 nappia

## MEKKO:

## KOOT-CM

## KOOT-ikä

## LANGANMENEKKI

## TARVIKKEET

50-56(62-68)74-80(86-92)98-104(110-116)122-128 cm

0-2(2-6)6-12 kk (1-2)2-4(4-6)6-8 v.

Noin 100(100)150(150)200(250)300 g (väri 69202, Elise)

7(8)8(8)8(8)8 nappia

## MYSSY:

## KOOT-CM

## KOOT-ikä

## LANGANMENEKKI

50-56(62-68)74-92(98-116)122-128 cm

0-2(2-6)6-12 kk (1-2)2-4 v.

Noin 50(50)50(50)100 g (väri 69202, Elise)

## PUIKOT

## PYÖRÖPUIKOT

## SUKKAPUIKOT

## VIRKKUUKOUKUU

## DESIGN &amp; OHJE

## SUOMENNOS

3 ja 3.5 mm

3 ja 3.5 mm, 60 cm

3.5 mm

3.5 mm

Soolorado/Sanna Mård Castman **SÄHKÖPOSTI** patterns@jarbo.se

Irma Sinerkari

## KOKOTAULUKKO

**Järbo Garnin kokotaulukko:** Ohjeissamme vaateen liikkumaväljyys vaihtelee vaateen mallin ja muotoilun mukaan. Jotta saisit oikean koon, suosittelemme että aluksi otat varalosi mitat. Sen jälkeen voit itse päättää, kuinka paljon liikkumaväljyyttä haluat. Lastenvaatteet ovat senttikoossa. Koot 38, 44 (keskoset, nimitystä käytetään ennen 37. raskausviikkoa syntyneistä (PT - Pre Term), 50 cm (noin 0-1 kk), suurin 170 cm (noin 14+ v.). Oikean senttikoon saat, kun mittaat lapsen kokopituuden. Lahkeen sisäpituus mitataan haarasta kantapäähän. **HUOM!** Kokotaulukko on osoitteessa [www.jarbo.se](http://www.jarbo.se)

## VIHJEEKSI

- **Työn helpottamiseksi:** Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
- **Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.**
- **Neulo/virkkaa aina koetilkku:** Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.
- **Piirros:** Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin neulottavan rivin alle.

## LYHENTEET

s=silmukka/silmukat, o=oikein, n=nurin, reunas= reunasilmukka, etukpl=etukappale, takakpl=takakappale, krs=kerros, lis=lisäys, kav=kavennus/kavennukset, 2-kav=kaksoiskavennus, kav-krs=kavennuskerros, sileä=sileäneule

## OHJEET

**Lisää 1 s:** Nosta lanka 2 s:n välistä, käännä se ja neulo se oikein.

**Reunasilmukka (reunas):** Uloin s mol. reunoissa neulotaan oikein joka krs:lla.

**Kavennus (kav): Krs:n alussa:** 2 o yhteen. **Krs:n lopussa:** Nosta 1 s, neulo 1 s, vedä nostettu s ylitse.

**Kaksoiskavennus (2-kav): Krs:n alussa:** 3 o yhteen. **Krs:n lopussa:** Nosta 1 s, neulo 2 o yhteen, vedä nostettu s ylitse.

**Napinläpi:** Päättä 2 s ja luo uudet niiden kohdalle seur. krs:lla.

## TAKKI

Taka- ja etukpl neulotaan pyöröpuikolla, edestakaisin "kädenteihin" asti, jolloin työ jaetaan ja osat neulotaan erikseen. Luo 111(121)127(135)143(157)165 s pyöröpuikolla 3 ja neulo 3 krs ainaoikein. Ens. krs = nurjalta. Seur. krs:lla oikealta vaihda pyöröpuikko 3.5 ja neulo kuvioneuletta piirroksen mukaan, paitsi 5(5)3(2)1(3)2 s mol. reunoissa (= reunas + 4(4)2(1)0(2)1 s sileää).

Kun työ on noin 13(16)19(21)23(25)27 cm, jaetaan taka- ja etukappaleet näin:

Siirrä 27(30)31(33)35(39)40 s langalle = oikea etukappale. Seur. 57(61)65(69)73(79)85 s = takakappale (jätä nämä s puikolle). Siirrä seur. 27(30)31(33)35(39)40 s langalle = vasen etukappale.

Neulo takakpl ensin: Puikoilla 3.5. Luo yksi uusi s mol. reunoissa (= reunas) = 59(63)67(71)75(81)87 s. Jatka neuloen kuvioneuletta, paitsi reunas mol. reunoissa, mahdollisuuksien mukaan. Silmukat, jotka eivät mahdu kuvioon, neulotaan sileää.

Kun työ on noin 23(27)31(34)37(38½)42½ cm, päättä keskimmäiset 21(23)25(27)27(29)31 s pääntietä varten ja neulo olat erikseen. Päättä vielä joka 2. krs:lla 1-1(1-1)1-1(1-1)2-1(2-1)2-1 s pääntietä varten. Samaan aikaan ens. pääntiekav kanssa kavenna olka siirtämällä s langalle joka 2. krs:lla 6-6-5(6-6-6)7-6-6(7-7-6)7-7-7(8-8-7)9-8-8 s.

## OIKEA ETUKAPPALE

Puikoilla 3.5. Luo yksi uusi s krs:n loppuun (= reunas) = 28(31)32(34)36(40)41 s. Jatka neuloen kuvioneuletta, paitsi reunas mol. reunoissa, mahdollisuuksien mukaan. Silmukat, jotka eivät mahdu kuvioon, neulotaan sileää. Kun työ on noin 20(23)27(29)34(35)38 cm, päättä pääntietä varten etureunassa joka 2. krs:lla 4-3-2-1-1(5-3-2-2-1)5-3-2-2-1(5-3-2-2-1)6-3-2-2-1-1(7-3-2-2-2-1)7-3-2-2-1-1 s. Siirrä olan s langalle samalla korkeudella ja samalla tavoin kuin takakpl.

## VASEN ETUKAPPALE

Neulo kuten oikea etukpl, mutta vastakkaiseen suuntaan. Ts. luo uusi s krs:n alussa = reunas.

TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB

SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.

KUVAT Lasse Åbom - Fotografen i Gävle

VALOKUVAMALLIT Celine Bahceci, Signe

Rolfhamre, Minou Söderberg

EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.

VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA [www.jarbo.se](http://www.jarbo.se)



**HIHAT** Luo 35(35)37(39)39(41)41 s puikoilla 3 ja neulo 3 krs ainoikein. Ens. krs = nurjalta. Seur. krs:lla oikealta vaihda puikot 3.5 ja neulo kuvioneuletta piirroksen mukaan, paitsi 2(2)3(4)4(5)5 s mol. reunoissa (= reunas + 1(1)2(3)3(4)4 s sileää). Kun työ on noin 2(2)3(3)3(4)4 cm, lisää 1 s mol. reunoissa ennen reunas. Toista lis 5 krs:n välein vielä 0(7)5(8)10(11)11 krt ja sitten 3 krs:n välein 4(0)3(0)0(0)4 krt = 45(51)55(57)61(65)73 s puikolla. Kaikki lisätyt s neulotaan kirjoneuletta mahdollisuuksiensa mukaan. Muutoin neulo sileää. Kun työ on noin 15(17)19(22)25(29)33 cm, hiha on valmis. Päätä kaikki s oikein oikealta.


**VIIMEISTELY** Levitä osat oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin ja anna kuivua. Neulo olkasamat yhteen näin, olka kerrallaan. Siirrä etukappaleen s puikolle 3.5 ja takakpl s toiselle puikolle 3.5. Pidä puikot samansuuntaisina vasemmassa kädessä nurjat ulospäin. Neulo 1 s kummaltakin puikolta yhteen (kolmannella puikolla), neulo samoin seur. pari ja vedä ens. s ylitse, jatka samalla tavoin, kunnes s loppuvat.  
**Pääntie:** Poimi oikealta puikoilla 3 noin 61(67)71(77)77(81)85 s pääntiestä ja neulo joustinneuletta 1 o 1 n noin 1½(1½)1½(1½)1½(2)2 cm. Päätä neuloen joustinneuletta oikealta. Reunas saa olla mieluummin liian lyhyt kuin liian leveä.  
**Vasen etureuna:** Poimi puikoilla 3 oikealta etureunasta s ennen reunas. Poimi 1 s joka krs:lta ja jätä väliin noin joka 4-5. krs, ettei reuna aaltoile. Neulo joustinneuletta 1 o 1 n yhtä monta krs kuin pääntien reunaan. Päätä neuloen joustinneuletta.  
**Oikea etureuna:** Neulo kuten vasen etureuna, mutta vastakkaiseen suuntaan. Tee 5(5)5(5)5(6)6 napinläpeä reunuksen puoliväliin. Alin noin 1½ cm helmasta, ylin pääntienreunaan ja muut tasavälein. Kiinnitä hihat. Ompele hihansamat. Käytä reunas saumanvaraksi. Kiinnitä napit vasempaan etureunaan.

**MEKKO** Mekko neulotaan pyöröpuikolla 3.5 edestakaisin kädenteihin asti, jolloin työ jaetaan ja osat neulotaan erikseen. Luo 159(169)179(189)199(209)229 s pyöröpuikolla 3.5 ja neulo 3 krs ainoikein (1. krs = nurjalta). Seur. krs:lla oikealta neulo kuvioneuletta piirroksen mukaan, paitsi 4 oikeaa s mol. reunoissa = etureunat. Oikean etureunan keskelle tehdään myös 7(8)8(8)8(8)8 napinläpeä. Ens. noin 5(6)6(6)6(7)7 cm:n jälkeen ja muut sen jälkeen noin 3½(3½)4(4½)5(5)5½ cm:n välein. Ylin tulee näin pääntien reunaan. Tee napinlävet ennen 2 s (= reunas + 1 oikea s). Kun työ on 24(27)29(32)35(37)39 cm neulo 4 krs ainoikein kaikilla s:illa. HUOM! Kavenna ens. krs:lla 55(57)59(57)63(69)73 s tasavälein, ei etureunojen s = 104(112)120(132)136(140)156 s puikolla. Neulo sitten sileää, paitsi etureunojen s. Kun työ on noin 28(30)32(35)38(40)42 cm, työ jaetaan etukappaleiksi ja takakappaleeksi näin: Siirrä ens. 27(29)31(34)35(36)40 s langalle = oikea etukappale. Siirrä seur. 50(54)58(64)66(68)76 s langalle odottamaan = takakappale, siirrä viim. 27(29)31(34)35(36)40 s puikolle 3.5 = vasen etukappale.  
Neulo vasen etukappale ensin: Luo 1 uusi s krs:n alkuun = reunas, joka neulotaan oikein joka krs:lla. Neulo vielä 6 s ainoikein (= 7 s ainoikein), 17(19)21(24)25(26)30 s sileää + 4 s ainoikein (= etureuna). Neulo näin 6 krs. Seur. krs:lla oikealta päätä 3 s sivussa kädentietä varten. Seur. krs:lla oikealta neulo aluksi 4 s ainoikein (= kädentienreuna), tee kav. Toista kav 1 krs:n välein vielä 1(1)1(2)2(2)2 krt. Kun työ on noin 31(35)38(42)46(49)51 cm, aloita seur. krs:lla oikealta neuloa 11(12)13(14)14(15)17 s etureunassa ainoikein. 6 krs:n jälkeen päätä 7(8)9(10)10(11)13 s etureunassa pääntietä varten. Jatka neuloen 4 ulointa s mol. reunoissa ainoikein työ loppuun. Tee kav ennen 4 ainoikein s etureunassa 1 krs:n välein 3(4)4(4)4(4)4 krt. Kun työ on noin 37(41)45(49)53(56)59 cm, siirrä olan s langalle odottamaan.  
**Oikea etukappale:** Neulo kuten vasen etukappale, mutta vastakkaiseen suuntaan. HUOM! Muista jatkaa napinläpien tekemistä.  
**Takakappale:** Luo 1 uusi s mol. reunoissa = reunas = 52(56)60(66)68(70)78 s. Neulo sileää, paitsi 7 s ainoikein mol. reunoissa.  
Päätä ja tee kav kädentietä varten mol. reunoissa kuten vasemmassa etukpl. Neulo uloimmat 4 s mol. reunoissa ainoikein työ loppuun kuten vasen etukpl = kädentienreunat. Kun työ on noin 34(37)41(45)49(52)55 cm, neulo ainoikein myös keskimmäiset 18(20)22(24)24(26)28 s 6 krs. Seur. krs:lla oikealta päätä keskimmäiset 14(14)16(18)18(20)22 s ja neulo olat erikseen.  
**Vasen olka:** Tee kav ennen pääntien 4 ainoikein s. Toista kav joka 2. krs:lla vielä 1(2)2(2)2(2)3 krt. Siirrä olan s langalle odottamaan samalla korkeudella kuin vasen etukpl.  
**Oikea olka:** Neulo kuten vasen olka, mutta vastakkaiseen suuntaan.

**VIIMEISTELY** Levitä osat oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin, anna kuivua. Neulo olat yhteen näin: Olka kerrallaan. Siirrä etukpl s puikolle 3.5 ja takakpl s toiselle puikolle 3.5. Pidä samansuuntaisina vasemmassa kädessä nurjat ulospäin. Neulo 1 s kummaltakin puikolta yhteen (kolmannella puikolla), neulo samoin seur. pari ja vedä ens. s toisen ylitse, jatka samalla tavoin kaikki s. Kiinnitä napit vasempaan etureunaan.

**MYSSY** Myssy neulotaan pyöröneuleena. Sileä pyöröneule = joka krs oikein. Ainoikein pyöröneule = 1 krs nurin, 1 krs oikein koko ajan. Luo 80(90)100(110)120 s pyöröpuikolla 3 ja neulo 1 krs nurin. Vaihda pyöröpuikko 3.5 ja neulo kuvioneuletta piirroksen mukaan kaikki s. Kun työ on noin 7(8-9)10(11-12)12 cm, kavenna 8(2)4(6)8 s tasavälein = 72(88)96(104)112 s. Neulo työ loppuun sileää. Seur. krs on kav-krs näin: X neulo 2 o yhteen, neulo 7(9)10(11)12 s X, toista X-X krs loppuun. Toista kav-krs 3 krs:n välein vielä 3(5)5(4)4 krt ja sitten 1 krs:n välein 3(2)3(4)6 krt. Joka kav-krs:lla jää 1 s vähemmän kav:n väliin. Vaihda sukkapuikot 3.5, kun pyöröpuikko on liian pitkä. Seur. krs:lla neulo s kaksittain yhteen. Katkaise lanka ja vedä lanka loppujen s:iden läpi ja päättele.

## PIIRROS



### MERKKIEN SELITYKSET

= 0

0 = Langankierto

V = Vaihtoehto 1: Nosta 2 s yhdessä oikein, neulo 1 o, vedä nostetut s ylitse.  
Vaihtoehto 2: Nosta 2 s 1 kerrallaan, neulo 1 o, vedä nostetut s ylitse yksi kerrallaan.

Piirroksessa on krs vain oikealta. Nurjalla neulotaan kaikki s nurin.  
"Aloita tästä" nuolen kohdasta, toista \*-\* ja "Lopeta tähän" nuolen kohtaan.  
Kerroksen mittaan toistetaan \*-\* koko ajan.

