



Version 2

91752

GARNKVALITÉ
MASKTÄTHET
GARNALTERNATIV
STORLEK
HÖJD
GARNÅTGÅNG
RUNDSTICKA
TILLBEHÖR
DESIGN & TEXT

REFLEKTERANDE PANNBAND

Reflex (61% Ull "Superwash", 26% Polyamid, 13% Reflexgarn. Ca 64 m = 50 g)

Ca 22 m x 23 v mönsterstickning (osträckt) med st 4 mm = 10 x 10 cm.

Garngrupp 5 (**OB!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

En storlek. Passar huvudomkrets ca 52-58 cm.

Fram: Ca 7 cm. **Bak:** Ca 12 cm.

Ca 40 g (grå: fg 34102)

4 mm, 40 cm

Ev. markörer

Linda Brodin/Järbo Garn **E-POST** patterns@jarbo.se

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB **E-POST** info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

FOTO Järbo Garn
FOTOMODELL Lina Östling

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SENASTE VERSIONEN AV DENNA BESKRIVNING PÅ www.jarbo.se

TIPS & RÅD

- **För att undvika frågetecken:** Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
- **Sticka alltid en provlapp:** Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor.

FÖRKORTNINGAR

am=avig maska, arb=arbetet, m=maska/maskor, rm=rät maska, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, v=varv

FÖRKLARINGAR

Mönster: Varv 1: *1 am, 2 rm*, upprepa *-* v runt. **Varv 2:** Sticka am på am, rm på rm. Upprepa varv 2.

Vändmaska - rm: Lägg garnet *framför* arb, lyft m som om du skulle sticka den am, till höger st, lägg garnet *bakom* arb och sätt tillbaka den lyfta m på vänster st = vändmaskan.

Vändmaska - am: Lägg garnet *bakom* arb, lyft m som om du skulle sticka den am, till höger st, lägg garnet *framför* arb och sätt tillbaka den lyfta m på vänster st = vändmaskan.

Sticka ihop vändmaskorna: När vändmaskorna sedan stickas, lyfter du upp omslaget (garnet som lades runt vändmaskan) på vänster sticka och sticker ihop vändmaskan med omslaget.

Avmaskning: Du kan maska av som vanligt, i rm/mönster, eller för en snyggare och mer spänstig kant kan du göra en

elastisk avmaskning: Sticka m enligt mönster. Sticka 2 m, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka ihop dem till 1 m. Är den sista stickade m rät, stickas de som 2 rm tills i bakre mb. Är den sista stickade m am, sätts de tillbaka med garnet framför arb och stickas som 2 am tills.

PANNBAND

Lägg upp 84 m på rundsticka 4 mm. Slut till en ring och sticka runt i mönster till arb mäter 6½ cm.

1:a m på v (1 am) = mitt bak. Sätt gärna en markör runt m mitt bak. Samt en markör mellan 28:e och 29:e m (M1) och en markör mellan 57:e och 58:e m (M2).

Nu stickas kortvarv med vändmaskor (se förklaringar):

Varv 1 (rätsidan): Sticka 28 m i mönster (fram till M1), vändmaska, vänd.

Varv 2 (avigsidan): Sticka 55 m i mönster från avigsidan (fram till M2), vändmaska, vänd.

Varv 3: Sticka fram till 1 m före vändmaskan på föregående v, vändmaska, vänd.

Varv 4: Som varv 3.

Varv 5-8: Sticka fram till 2 m före vändmaskan på föregående v, vändmaska, vänd.

Varv 9-10: Som varv 3.

Varv 11 (rätsidan): Sticka alla 84 m varvet runt i mönster. Glöm inte att samtidigt sticka ihop vändmaskorna med omslaget (se förklaringar).

Maska av, gärna elastiskt (se förklaringar).



Järbo
GARN.
www.jarbo.se

