

Järbo
GARN®

91972
LINA



91972**GARNKVALITÉ****MASKTÄTHET****GARNALTERNATIV****STORLEKAR-DAM****STORLEKAR-EU****LÅNGD****ÖVERVIDD****GARNÅTGÅNG****STICKOR****VIRKNÅL****DESIGN & TEXT****STORLEKSGUIDE****LINNE MED VIRKAT MITTPARTI**

Lina (68 % Bomull, 32 % Lin. Nystan ca 50 g = 100 m)

Ca 19-20 m x 26-27 v på st 4,5 = 10 x 10 cm

Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

XS(S)M(L)XL(2XL)

32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)

Ca 56 (57) 58 (59) 60 (61) cm + 2 cm (= den virkade nederkanten)

Ca 83 (91) 97 (107) 119 (131) cm

Fg 1: Ca 200 (250) 300 (300) 350 (400) g (fg 16201, vit)**Fg 2:** Ca 50 (50) 50 (50) 50 (50) g (fg 16208, grön)

4,5 mm

4 och 4,5 mm

Katarina Segerbrand **E-POST** patterns@jarbo.se

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB **E-POST** info@jarbo.se
 ©**COPYRIGHT** Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material
 och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

FOTO Emrik Jansson
FOTOMODELL Signe Rolfhamre
HÅR & MAKEUP Signe Rolfhamre
TACK TILL Per-Larsas Ekogårdar

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se

Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i beskrivningen kan variera beroende på plaggtyp och form. För att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv hur mycket rörelsevidd du vill ha. **OBS!** Storlekstabell finns på www.jarbo.se.

TIPS & RÅD

- **För att undvika frågetecken:** Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
- **Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.**
- **Sticka/virka alltid en provlapp:** Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.

FÖRKORTNINGAR

m = maska, v = varv, ggr = gånger, rm = rät maska, am = avig maska

FÖRKLARINGAR**Luftmaska (lm):** Gör en löp ögla, X omslag om nålen, drag garnet genom ögla X. Upprepa X X till önskat antal lm.**Fastmaska (fm):** Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m på nålen.**Smygmaska (sm):** Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen**Osynlig avmaskning:** Vänd arbetet med avigsidan utåt och fördela m på 2 stickor. Håll stickorna parallellt i vänster hand och sticka med ytterligare 1 sticka i höger hand. Tag 1 m från främre och 1 m från bakre stickan och sticka ihop de 2 m rätt, sticka ihop nästa 2 m likadant, drag den första m över den andra = 1 m på stickan. Fortsätt sticka ihop och avmaska alla m på samma sätt.**Virkat Parti:**

Lägg med virknål 4,5 och vit upp 21 lm.

Varv 1: 3 lm (= första st), 2 st i 4:e lm, 3 lm, 3 st i samma m som de förra st, 3 lm, 3 st, 3 lm, 3 st i mittersta lm i uppläggningsen, 3 lm, 3 st, 3 lm, 3 st i den sista lm.**Varv 2:** 3 lm, 3 st, 3 lm, 3 st i varje lm-båge i de 3 st-grupperna och 3 lm mellan varje grupp.

Upprepa varv 2

Bakstycket: V 2 = 28 (28) 29 (29 (30) 30 ggr**Framstycket:** V 2 = 23 (23) 24 (24) 25 (25) ggr**HÖGER FRAMSTYCKE
& HÖGER BAKSTYCKE****Vänster sida:** Lägg med st 4,5 upp 50 (58) 64 (72) 84 (96) m och sticka 1 v resår 1 rm, 1 am. Sätt en markering mellan de 2 mittersta m (= sidan), det är här du kommer att minska och öka. Nu stickas slätstickning. Efter 2 v slätstickning minskas 1 m på var sida om markeringen. Upprepa minskningen med ca 3 (2,5) 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) cm mellanrum sammanlagt 7 ggr. Arbetet skall nu mäta 21 (20) 19 (18) 18 (17) cm. Sticka 1 v, sista v från avigsidan. Nu ökas 1 m på var sida om markeringen. Upprepa ökningen med 2 (2) 2,5 (2,5) 2,5 (3) cm mellanrum sammanlagt 7 ggr.

När arbetet mäter 37 (37) 37 (37) 38 (38) cm stickas för höger framstycke: Sticka 25 (29) 32 (36) 42 (48) m, vänd och maska av för ärmhålet med 3-2-1 (3-2-1-1-1-1) 3-2-2-1-1-1-1 (3-2-2-1-1-1-1-1) 3-2-2-1-1-1-1-1-1-1 (3-2-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1) m. När arbetet mäter 48 (49) 50 (51) 52 (53) cm maska av för halsen från rätsidan med 1-1 (1-1) 2-1-1 (2-1-1) 2-2-1-1 (2-2-1-1) m. Maska av rakt för axeln (eller sätt axelns m på en tråd och gör en osynlig avmaskning, se förklaring) när hela arbetet mäter 56 (57) 58 (59) 60 (61) cm

Höger bakstycke: Maska av för ärmhålet som på framstycket men från rätsidan. När arbetet mäter 54 (55) 56 (57) 58 (59) cm maska av för nacken från avigsidan med 1-1 (1-1) 2-1-1 (2-1-1) 4-1-1 (4-1-1) m. Maska av rakt för axeln (eller sätt axelns m på en tråd och gör en osynlig avmaskning, se förklaring).**VÄNSTER BAKSTYCKE****& VÄNSTER FRAMSTYCKE**

Lägg upp och sticka lika höger framstycke och bakstycke men åt motsatt håll.

MONTERING

Sy ihop axlarna eller gör en osynlig avmaskning enligt förklaring.

Montering av mittpartier: Börja med bak, höger sida vid nacken, Lägg mittpartiet på plats med rätsidan utåt, virka med virknål 4 och fg 1 1 fm i den stickade delen, tag ner i samma fm och gör nu ett omslag om lmbågen och virka ihop delarna med 1 fm, virka 4-5 fm och hoppa över ca 1 varv mellan fm. Stick ner nålen i det stickade partiet och gör ett omtag om nästa lmbåge och virka 1 fm. Försätt på dett vis, se till att arbetet varken stramar eller bubblar sig. Gör likadant på motsatt sida men börja nu nertill. Framstycket monteras lika.

Ärmhålskanter: Virka med fg 1 och virknål 4, 1 v fm jämt fördelat, sluta med 1 sm i första fm. Byt till fg 2 och virka 1 v fm, sluta med 1 sm i första fm.

Halskant: Börja vid nacken på vänster sida vid det stickade partiet och virka med fg 1 och virknål 4 fm jämt fördelat fram till mittpartiet, Lägg upp 22 lm, trä in lm i lmbågarna (här får du ta av garnet tänk på att det skall räcka att virka med hela vägen runt och trä garnet igenom så att du kan fortsätta att virka, fortsätt virka fm jämt fördelat fram till bakpartiet, gör likadant som fram. Byt till fg 2 och virka 1 v fm. Sluta med 1 sm i första fm. Tag av garnet.

Nederkanten: Börja i sidan och virka med fg 1 och virknål 4, fm runt nederkanten, hoppa över ca vart 7:e m, sluta med 1 sm i första fm. Virka ytterligare 1 v fm med nedtag i varje fm och sluta med 1 sm i första fm. Byt till fg 2 och virka 3 v fm. Sluta med 1 sm i första fm. Tag av garnet. Fäst alla trådar.

