

*Järbo*  
GARN®

91980  
SOFT RAGGI



**91980**

**LANGAT**  
**NEULETIHETS**  
**LANKAVAIHTOEHTO**  
**KOOT-NAISET**  
**KOOT-EU**  
**PITUUS**  
**YMPÄRYS**  
**LANGANMENEKKI**  
**PYÖRÖPUIKOT**  
**TARVIKKEET**  
**DESIGN & OHJE**  
**SUOMENNOS**

**HIHATON POOLOTOPPI**

Soft Raggi (65% premium micro akryyliä, 30 % bambua, 5 % polyesterielastaania. Noin 100 g = 268 m)

Noin 24 s x 37 krs sileää puikoilla 3,5 mm = 10 x 10 cm.

Lankaryhmä 3 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)

XS(S)M(L)XL

32-34(36-38)40-42(44-46)48-50

Noin 50(53)54(57)58 cm

Noin 83(87)90(94)97 cm

Noin 250(275)300(325)350 g (väri 31210)

3,5 mm, 60 cm & 40 cm

Silmukanpidike

Berit Lindberg/Järbo Garn **SÄHKÖPOSTI** patterns@jarbo.se

Irma Sinerkari

**TIETOJA LANGOISTA** Järbo Garn AB **SÄHKÖPOSTI** info@jarbo.se  
 ©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja  
 julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.

**KUVAT** Emrik Jansson  
**VALOKUVAMALLI** Ida Göransson  
**KAMPAUS & MAKE UP** Signe Rolfhamre  
**KIITÄMME** Per-Larsas Ekogårdar

**EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.**  
**VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA** www.jarbo.se

**KOKOTAULUKKO**

**Järbo Garnin kokotaulukko:** Ohjeissamme vaatteen liikkumaväljyys vaihtelee vaatteen mallin ja muotoilun mukaan. Jotta saisit oikean koon, suosittelemme että aluksi otat vartalosi mitat. Sen jälkeen voit itse päättää, kuinka paljon liikkumaväljyyttä haluat. **HUOM!** Kokotaulukko on osoitteessa www.jarbo.se

**VIHJEEKSI**

- **Työn helpottamiseksi:** Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
- **Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.**
- **Neulo/virkkaa aina koetilkku:** Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö neulo/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.

**LYHENTEET**

s=silmukka, o=oikein, n=nurin, krs=kerros, kav=kavennus

**OHJEET**

**Reunas:** Krs:n 1. s neulotaan nurin ja viim. s takareunasta oikein (joka krs:lla).

**Ylivkav:** Nosta 1 o (kuin neuloisit sen oikein), neulo 1 s, vedä nostettu s neulotun ylitse.

**Pyöröneule:** Kaikki krs neulotaan oikealta, ympyrää, ympyrää.

**TOPPI**

Luo pyöröpuikolla 3,5 mm, 60 cm, 200(208)216(224)232 s ja neulo joustinneuletta, 2 o, 2 n, pyöröneuleena.

Kun työ on noin 36(37)38(39)40 cm, päätä kädentietä varten: Aseta merkki mol. sivuihin, 2 o:n väliin ja 100(104)108(112)116 s merkkien välissä. Päätä ensin 4 s toisessa sivussa (2 s merkin mol. puolin = 1 n, 1 o/merkki/1 o, 1 n), neulo joustinneuletta välissä olevat s (= takakappale), päätä 4 s samalla tavoin toisessa sivussa ja jatka sitten neuloen joustinneuletta loput s (= etukappale). Nyt on 96(100)104(108)112 s sekä taka- että etukappaleella.

Nyt neulotaan etu- ja takakappale erikseen, edestakaisin.

**ETUKAPPALE**

Neulo 1 krs nurjalta. Seur. krs:lla, oikealta, päätä kädentietä varten: Reunas (ks. ohje), 1 o, ylivkav, joustinneuletta kunnes jäljellä on 4 s, 2 o yhteen, 1 o, reunas. Toista kav-krs joka 2. krs:lla yhteensä 7(8)9(10)11 krt = 82(84)86(88)90 s.

Kun työ on 11½(12)12½(13)13½ cm viim. kaventamisesta, siirrä keskimmäiset 20 s (= pääntie) odottamaan poolokauluksen neulomista, ja neulo olat erikseen. Päätä vielä 4,3,2,1 s (= krs:n alussa) pääntien reunassa (joka koossa) = 21(22)23(24)25 s. Kun työ on 14(14½)15(15½)16 cm viim. kädentiekav:sta, päätä olkaa varten joka 2. krs:lla (= krs:n alussa) 7,7,7(7,7,8)7,8,8(8,8,8)8,8,9 s.

Neulo toinen olka samoin, mutta peilikuvaksi.

**TAKAKAPPALE**

Päätä kädentietä varten kuten etukpl. Neulo sitten suoraa ja päätä olat samalla korkeudella ja samalla tavoin kuin etukpl. Loput s keskellä jäävät odottamaan poolokauluksen neulomista. Lankaa ei katkaista.

**VIIMEISTELY**

Ompelke olkasaumat, mieluiten silmukkapistoin (oikealta, ks. piirros).

**POOLOKAULUS**

Ota nyt lyhyt pyöröpuikko ja neulo s pääntien reunasta. **HUOM!** Silmukkamäärän tulee olla jaollinen 4:llä. Aloita takakappaleen odottavista s:ista ja neulo oikealta pyöröneuleena, 1. krs o. Poimi s vasemmasta etureunasta 1 s joka krs/s, neulo etukappaleen odottavat s, poimi s oikeasta etureunasta. Neulo sitten joustinneuletta, 2 o 2 n, noin 12 cm. Päätä löysästi, reuna ei saa kiristää. Päättelke kaikki langanpäät.

**Silmukkapistot (grafting)**