



92012**GARNKVALITET (A)****GARNKVALITET (B)****GARNKVALITET (C)****GARNALTERNATIV (A)****GARNALTERNATIV (B)****GARNALTERNATIV (C)****”SELMA” – MÖSSA & HALSVÄRMARE I ELVIRA, LUVA, SPLIT ELLER MOLLY**

Elvira (80 % Akryl, 20 % Ull. Nystan ca 150 g = 45 m)

Luva (70% Akryl, 30 % Ull. Nystan ca 50 g = 55 m)

Split / Molly (100 % Akryl. Nystan ca 50 g = 50 m)

Garngrupp 7 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

Garngrupp 6 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

Garngrupp 6 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

MÖSSA:**MASKTÄTHET**

Ca 6½ m x 10 v resårstickning (2 rm, 2 am) på st 12 mm = 10 x 10 cm.

STORLEK

En storlek, huvudomkrets ca 48–55 cm

LÅNGD

Ca 21 cm + uppvikt kant ca 9 cm

OMKRETS

Ca 48 cm, osträckt

GARNÅTGÅNG (A)**Fg 1:** Ca 275 g (fg 27112, gråvit, Elvira)**Fg 3:** Ca 10 g (restgarn ex. fg 1511, röd, Raggi, garngrupp 5)**GARNÅTGÅNG (B)****Fg 1:** Ca 150 g (fg 33113, natur, Luva)**Fg 2:** Ca 150 g (fg 33103, grå, Luva)**Fg 3:** Ca 10 g (restgarn ex. fg 1511, röd, Raggi, garngrupp 5)**GARNÅTGÅNG (C)****Fg 1:** Ca 150 g (fg 42102/35023, natur, Split/Molly)**Fg 2:** Ca 150 g (fg 42103/35022, grå, Split/Molly)**Fg 3:** Ca 10 g (restgarn ex. fg 1511, röd, Raggi, garngrupp 5)**STRUMPSTICKOR****VIRKNÅL**

12 mm (och/eller rundst 12 mm, 40 cm alt. rundst 12 mm 80-120 cm för magic loop)

TILLBEHÖR

3,5 mm

Flätsticka eller hjälpsticka

HALSVÄRMARE:**MASKTÄTHET**

Ca 9 m x 8 v resårstickning (1 rm, 1 am) på st 15 mm = 10 x 10 cm.

STORLEK

En storlek

LÅNGD

Ca 72 cm

BREDD

Ca 18 cm, osträckt

GARNÅTGÅNG (A)

Ca 225 g (fg 27112, gråvit, Elvira)

GARNÅTGÅNG (B)**Fg 1:** Ca 150 g (fg 33113, natur, Luva)**Fg 2:** Ca 150 g (fg 33103, grå, Luva)**GARNÅTGÅNG (C)****Fg 1:** Ca 150 g (fg 42102/35023, natur, Split/Molly)**Fg 2:** Ca 150 g (fg 42103/35022, grå, Split/Molly)**STICKOR**

15 mm

TILLBEHÖR

3 stora knappar, ca 3–3½ cm i diameter

IDÉ

Carina Hellgren, Järbo Garn

INSPIRATIONSKÄLLA

Julkalendern 2016, SVT1 ”Selmas saga”.

DESIGN & TEXTBerit Lindberg **E-POST** patterns@jarbo.se

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB **E-POST** info@jarbo.se
 ©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av
 material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

FOTO Lasse Åbom
FOTOMODELL Maja Roos, Sara Åbom
TRÖJA 91091
KRAGE OCH VANTAR 92011

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se

TIPS & RÅD

- **För att undvika frågetecken:** Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
- **Sticka/virka alltid en provlapp:** Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.

FÖRKORTNINGAR

m=maska, am=avig maska, rm=rät maska, kantm=kantmaska, mb=maskbåge, tills=tillsammans, öhpt=överdragshoptagning,
 v=varv, st=sticka, lm=luftmaska, fm=fast maska.

FÖRKLARINGAR**OBS! Mössa / halsvärmare B och C stickas med 4 trådar - 2 trådar med fg 1 och 2 trådar med fg 2.****Fläta, 2 m:** Hoppa över nästa m, sticka andra m rät (låt den vara kvar på st), sticka 1:a m rät, lyft båda m från st.**Fläta, 4 m:** Sätt 2 m på en flätst bakom arb, sticka 2 rm, sticka flätst m räta.**Kantmaska (kantm):** 1:a m på v stickas avig, sista m på v stickas rät i bakre mb, lika alla v.**MÖSSA**

Lägg upp 36 m på strumpst alt. rundst 12 mm.

Varv 1: *2 rm, 1 am*, upprepa *-* v runt.**Varv 2:** *2 rm, 1 am, fläta 2 m (se förklaringar), 1 am*, upprepa *-* v runt.**Varv 3-5:** Som v 1.**Varv 6:** Som v 2.**Varv 7-9:** Som v 1.

Vänd arb. Lyft över 1:a m till höger st. Varvet börjar med nästa m, sätt en markering där v börjar.

Varv 10-14: *2 am, 4 rm*, upprepa *-* v runt.**Varv 15 (flätvarv):** Sticka *2 am, fläta 4 m*, upprepa *-* v runt.**Varv 16-25:** Upprepa v 11-15 till mössan mäter ca 30 cm från uppläggnings.**Nästa varv:** Sticka *2 am, 4 rm*, upprepa *-* v runt.

Byt till strumpstickor när maskantalet minskar.

Nästa varv (minskningsvarv): *2 am tills, 2 rm tills, 2 rm tills* upprepa *-* v ut = 18 m.**Nästa varv:** Sticka *1 am, 2 rm tills*, upprepa *-* v runt.**Nästa varv (minskningsvarv):** 2 rm tills v ut = 9 m.Ta av garnet och trä genom rest m. Dra åt och fäst trådarna. **Tips:** Dela garnet så blir det tunnare trådar att fästa.

MONTERING

Virka runt mössans uppvikta kant med enkelt garn med fg 3. Nedtagen görs 2 v in på mössan. Börja bak med *1 fm i en rm på mössan, 2 lm, 1 fm i nästa rm, 2 lm, 1 fm i en am, 2 lm, 1 fm i flätan, 2 lm, 1 fm i nästa am, 2 lm* upprepa *-* v runt. Gör en garnboll, se nedan, och fäst på toppen på mössan. Fäst alla trådar.

POM-POM BOLL (A)

Klipp till en cirkel i kartong eller likande med en diameter 13 cm och hålet är ca 3.5-4 cm i diameter

POM-POM BOLL (B & C)

Använd pom-pom mall 8½ cm (Knitpro) eller en pappskiva med en diameter på ca 10 cm och ett hål på ca 3½ cm.

HALSVÄRMARE

Lägg upp 16 m på st nr 15.

Varv 1 (räts): 1 kantm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* till 1 m återstår, 1 kantm.

Varv 2 (avigs): 1 kantm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* till 1 m återstår, 1 kantm.

Upprepa v 1-2 till arb mäter ca 70 cm.

Knapphålvarv (räts): 1 kantm, 1 am, 2 rm tills, 1 omslag, 1 rm, 1 am, 1 rm, 2 rm tills, 1 omslag, 1 am, 1 rm, 1 am, 2 rm tills, 1 omslag, 1 rm, kantm.

Sticka 1 v från avigs, som v 2.

Maska av i resår från räts. Fäst alla trådar.

MONTERING

Sy fast knapparna enligt skiss.

POM-POM MALL



GARNBOLL (Pom-pom)

