

Järbo
GARN®



92128
CURLY



FLUFFIG DAMVÄST

Curly (77 % ull "SW" 10 % premium akryl, 13 % mohair. Nystan ca 100 g = 195 m)

Ca 15 m x 22 v slätst på st 5 mm = 10 x 10 cm

XS(S)M(L)XL(2XL)

32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)

Ca 82 (90) 98 (110) 116 (122) cm

Ca 52 (54) 60 (62) 66 (68) cm

Ca 150 (175) 200 (225) 250 (275) g (fg 13504)

4.5 och 5 mm

2 st knappar

Berit Lindberg E-POST patterns@jarbo.se

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

FOTO Emrik Jansson
FOTOMODELL Signe Rolfhamre
HÅR & MAKEUP Signe Rolfhamre

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se

STORLEKSGUIDE

Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i beskrivningen kan variera beroende på plaggtyp och form. För att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv hur mycket rörelsevidd du vill ha. **OBS!** Storlekstabell finns på www.jarbo.se.

TIPS & RÅD

- **För att undvika frågetecken:** Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
- **Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.**
- **Sticka/virka alltid en provlapp:** Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.

FÖRKORTNINGAR

am=avig maska, arb=arbete, bakst=bakstycke, framst=framstycke, ggr=gånger, int=intagning, km=kantmaska, m=maska, rm=rät maska, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, v=varv, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning.

FÖRKLARINGAR

Km: Yttersta m i var sida stickas rät alla v.

Rätst: Alla v stickas med rm.

Slätst: Rm på rätsidan, am på avigsidan.

Tills: Sticka 2 m rätt tillsammans.

Öhpt: Lyft 1 m, som om den skulle stickas rät, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade m.

Ökn: Lyft länken mellan 2 m, vrid och sticka den rät.

BAKSTYCKE

Lägg upp 66 (72) 78 (84) 90 (96) m på st 4,5. Sticka 5 v rätst, 1:a v = avigsidan. Byt till st 5 och sticka slätst innanför en km i var sida. Efter 12 v sticka slätst, börja minska i sidorna och mitt bak. Sätt en markering mellan de 2 mittersta m på bakstycket. Minska enl följande: Sticka km, 1 rm, 2 rm tills, sticka rm till 3 m före markeringen, sticka 1 öhpt, 2 rm, 2 rm tills, rm till 4 m återstår på st, 1 öhpt, 1 rm + km. Upprepa detta minskningsvarv med 7 v mellanrum, totalt 4 (4) 5 (5) 6 (6) ggr. Sticka 7 (7) 9 (9) 11 (11) v utan minskning. Öka sedan totalt 4 (4) 5 (5) 6 (6) ggr med 3 v mellanrum enligt följande: Sticka km, 1 rm, 1 ökn, rm till 1 m före markeringen, 1 ökn, 2 rm, 1 ökn, rm till 2 m återstår, 1 ökn, 1 rm + km. Avsluta med 3 v utan ökn. På nästa v minska för ärmhål i var sida, vartannat v 4,1,1 (4,1,1,1) 4,1,1,1,1 (4,2,1,1,1) 4,2,1,1,1,1 (4,2,2,1,1,1) m. De 3 yttersta m i var sida stickas nu i rätst hela vägen till axeln. När arb mäter 15 cm (alla storlekar) efter sista int i sidan, stickas de mittersta 16 (18) 20 (22) 24 (26) m i rätst, samtidigt som man börjar maska av för axel i var sida, vartannat v , 8,7,7 (8,8,7) 8,8,8 (9,8,8) 9,9,8 (9,9,9) m. Maska av resterande m.

VÄNSTER

FRAMSTYCKE

Lägg upp 28 (31) 34 (37) 40 (43) m på st 4,5. Sticka 5 v rätst, 1:a v = avigsidan. Byt till st 5 och sticka slätst innanför 1 km i sidan och 12 rm (stickas i rätst hela framstycket) i framkanten. Efter 2 v öka 1 m i framkanten, innanför de 12 rm, upprepa ökn med 3 v mellanrum totalt 12 ggr. Samtidigt med 3:e ökn i framkant börja minska i sidan, innanför 2 m med 7 v mellanrum totalt 4 (4) 5 (5) 6 (6) ggr. Sticka 7 (7) 9 (9) 11 (11) v utan minsk/ökn. På nästa v från rätsidan minskas i framkant, innanför 12 rm, 1 m med 3 v mellanrum 6 ggr. Samtidigt ökas i sidan innanför 2 rm, med 3 v mellanrum 5 ggr. Samtidigt med framkantens 6:e minskning maska av för ärmhål i sidan lika bakst. De 3 yttersta m i sidan stickas i rätst resten av arb. Fortsätt maska av vid framkant, innanför de 12 rätst m, nu vartannat v 6 (7) 8 (9) 10 (11) ggr. Maska av för axel vid samma längd som på bakst, vartannat v 8,7,7 (8,8,7) 8,8,8 (9,8,8) 9,9,8 (9,9,9) m.

HÖGER

FRAMSTYCKE

Lägg upp och sticka lika vänster framst, men spegelvänt och med 2 st knapphål. När 3 (3) 5 (5) 7 (7) v är stickade utan ökn/minsk, ungefär vid midjan, gör 2 knapphål på ett v från rätsidan. Sticka enl följ: 2 rm, 2 rm tills, lägg upp 2 m, 1 öhpt, 2 rm, 2 rm tills, lägg upp 2 m, 1 öhpt, rm v ut. Fortsätt sticka enl vänster framst, men spegelvänt.

MONTERING

Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar enligt angivna mått, låt torka. Sy ihop axel- och sidsömmar. Använd kantm till sömsmån. Fäst alla trådar. Sy i 2 knappar på vänster framstycke.

