

Järbo
GARN®

92153
CURLY



92153

LANGAT
NEULETIHEYS
KOOT-CM
KOOT-IKÄ
TAKAPITUUS
YMPÄRYYS
HIHANPITUUS
LANGANMENEKKI
PUIKOT
TARVIKKEET
DESIGN & OHJE
SUOMENNOS

LASTEN "TURKISHUPPARI"

Curly (79% villaa "Superwash", 12% mohairia, 9% akryyliä. Noin 100 g = 190 m.)
Noin 15 s ja 22 krs sileää puikoilla 4,5 mm = 10 x 10 cm
50-56(62-68)74-80(86-92)98-104(110-116)122-128(134-140) cm
0-2(2-6)6-12(12-24) kk 2-4(4-6)6-8(8-10) v.
Noin 28(32)35(42)48(52)55(61) cm
Noin 48(53)58(61)63(67)73(80) cm
Noin 12(15)17(22)25(29)33(36) cm
Noin 175(200)225(250)275(300)350(350) g (väri 13504)
4 ja 4,5 mm
5(5)5(5)5(5)6(6) nappia
Berit Lindberg **SÄHKÖPOSTI** patterns@jarbo.se
Irma Sinerkari

TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB
SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
KUVAT Emrik Jansson
VALOKUVAMALLI Minou Söderberg
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIHJEISTÄ.
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se

KOKOTAULUKKO

Järbo Garnin kokotaulukko: Ohjeissamme vaatteen liikkumaväljyys vaihtelee vaatteen mallin ja muotoilun mukaan. Jotta saisit oikean koon, suosittelemme että aluksi otat vartalosi mitat. Sen jälkeen voit itse päättää, kuinka paljon liikkumaväljyyttä haluat. Lastenvaatteet ovat senttikooissa. Koot 38, 44 (keskoset, nimitystä käytetään ennen 37. raskausviikkoa syntyneistä (PT - Pre Term), 50 cm (noin 0-1 kk), suurin 170 cm (noin 14+ krs.). Oikean senttikoon saat, kun mittaat lapsen kokopituuden. Lahkeen sisäpituus mitataan haarasta kantapäähän.
HUOM! Kokotaulukko on osoitteessa www.jarbo.se.

VIHJEIKSI

- **Työn helpottamiseksi:** Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
- **Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.**
- **Neulo/virkkaa aina koetilkku:** Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.

LYHENTEET

s=silmukka, n=nurin, rs=reunasilmukka, krt=kertaa, krs=kerros, ainaoikein=ainaoikeinneule, sileä=sileäneule, ylivkav=ylitvetämisenkavennus, lis=lisäys, etukpl=etukappale, takakpl=takakappale

OHJEET

ylivkav: nosta 1 s, neulo seur. s, vedä nostettu s neulotun ylitse
lis: nosta lanka 2 s:n välistä, käännä se ja neulo se oikein.

TAKAKAPPALE

Luo 39(43)47(48)49(53)57(63) s puikoilla 4,5 ja neulo 3 krs ainoikein, 1. krs = nurjalta. Neulo sen jälkeen sileää, paitsi 1 rs mol. reunoissa, työ loppuun. Kun työ on 18(20)22(27)32(35)37(40) cm, päättää kädentietä varten joka 2. krs:lla mol. reunoissa 2-1(2-1)2-1(2-1)2-1(2-2)2-2(2-2) s. Kun työ on 26(30)33(40)46(50)53(57) cm, päättää pääntietä varten keskimmäiset 9(11)11(12)13(15)15(17) s ja neulo olat erikseen. Päättää vielä 1 s pääntietä varten. Kun työ on 28(32)35(42)48(52)55(59) cm päättää olan s.

VASEN ETUKAPPALE

Luo 19(21)22(24)25(27)28(31) s puikoilla 4,5 ja neulo 3 krs ainoikein, 1. krs = nurjalta. Neulo sen jälkeen sileää, paitsi 1 rs mol. reunoissa, työ loppuun. Päättää kädentietä varten samalla korkeudella ja samalla tavoin kuin takakpl. Kun työ on 24(28)30(37)43(46)49(53) cm, päättää pääntietä varten joka 2. krs:lla 2-1-1-1(2-2-1-1)2-1-1-1(3-2-1-1)4-2-1-1 (4-2-1-1)3-2-1-1-1(4-2-1-1) s. Päättää olan s samalla korkeudella kuin takakpl.

OIKEA ETUKAPPALE

Neulo kuten vasen etukappale, mutta vastakkaiseen suuntaan.

HIHAT

Luo 22(24)24(26)28(28)28(30) s puikoilla 4,5 ja neulo 3 krs ainoikein, 1. krs = nurjalta. Neulo sen jälkeen sileää työ loppuun, paitsi 1 rs mol. reunoissa. Kun työ on 3(3)3(3)3(4)3(4) cm, lisää 1 s mol. reunoissa, ennen rs. Toista lis 4,5(4,5)4(3)3,5(2,5)2,5(3) cm:n väleihin, kunnes puikolla on 26(30)32(38)40(46)50(50) s. Kun työ on noin 12(15)17(22)25(29)33(36) cm, päättää kädentietä varten joka 2. krs:lla mol. reunoissa 2-1(2-1)2-1(2-1)2-1(2-2)2-2(2-2) s. Sen jälkeen päättää loput s.

VIIMEISTELY

Levitä osat oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin. Anna kuivua. Ompele olkasamat.

Vasen etureuna: Poimi puikoilla 4 oikealta ennen rs 1 s joka krs:lta, jätä väliin joka 6. krs, ja neulo ainoikein 5 krs. Päättää oikealta.

Oikea etureuna: Poimi ja neulo kuten vasen etureuna, mutta tee 4(4)4(4)4(4)5(5) napinläpeä (5.(5.)5.(5.)5.(5.)6.(6.) napinläpi tulee pääntienreunaan). Tee napinläpi 2. krs:lla, 1. krs oikealta. Alin napinläpi noin 1,5 cm helmasta, ylin pääntien reunaan, ja muut tasavälein.

Napinläpi: Neulo 2 s yhteen, luo 2 s, tee ylivkav. Neulo 3 krs ainoikein. Päättää oikealta.

HUPPU

Pääntie: Poimi puikoilla 4 oikealta noin 44(46)48(50)52(56)56(58) s näin: Aloita oikeasta etureunasta, jatka pääntien ympäri ja vasempaan etureunaan. Neulo 1 krs o nurjalta. Seur. krs, oikealta, 2 o, 2 o yhteen, luo 2 s, 1 ylivkav = napinläpi, o krs loppuun. 1 krs o. Vaihda puikot 4,5 ja lisää 10 s tasavälein krs:lla. Huppu neulotaan nyt sileää, paitsi 3 s mol. reunoissa, jotka neulotaan ainoikein. Aseta merkki hupun taakse keskelle. Lisää 1 s merkin mol. puolin joka 10. krs:lla 3(4)4(5)5(6)6(7) krt. Neulo, kunnes on 1 s ennen merkkiä, lis, 2 o, lis, o krs loppuun. Kun huppu on 22(23)24(25)26(27)28(29) cm, päättää kaikki s. Ompele hupun sauma. Kiinnitä hihat. Ompele sivu- ja hihansamat. Käytä reunas saumanvaraksi. Päättelä kaikki langat. Kiinnitä napit.

