



91752

GARNKVALITET
STRIKKEFASTHET
GARNALTERNATIV
STØRRELSE
HØYDE
GARNFORBRUK
RUNDPINNE
TILBEHØR
DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE

REFLEKTERENDE PANNEBÅND

Reflex (61 % Ull "Superwash", 26 % Polyamid, 13 % Reflexgarn. Ca. 64 m = 50 g)

Ca. 22 m x 23 p mønsterstrikk (ikke strukket) med p 4 mm = 10 x 10 cm.

Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)

En størrelse. Passer til hodeomkrets ca. 52-58 cm.

Foran: Ca. 7 cm. **Bak:** Ca. 12 cm.

Ca. 40 g (grå: fg 34102)

4 mm, 40 cm

Ev. markører

Linda Brodin/Järbo Garn **E-POST** patterns@jarbo.se

Karen Marie Vinje

GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB **E-POST** info@jarbo.se
 ©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.

FOTO Järbo Garn
FOTOMODELL Lina Östling

MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se

TIPS & RÅD

- **For å unngå spørsmål:** Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
- **Strikk alltid en prøvelapp:** Vi anbefaler at du strikker en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikkefastheten. Stemmer ikke strikkefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), fg=farge, iflg=ifølge, m= maske, omg=omgang, p=pinne, r=rett, sm=sammen, vr=vrang.

FORKLARINGER

Mønster: 1. omg: *1 vr, 2 r*, gjenta *-* ut omg. 2. omg: Strikk vr over vr og r over r m. Gjenta 2. omg.

Snumaske - r: Legg garnet *foran arb*, ta 1 m løs av over på høyre p som om du skulle strikke den vr, legg garnet *bak arb* og sett den løse m tilbake på venstre p = snumasken.

Snumaske - vr: Legg garnet *bak arb*, ta 1 m løs av over på høyre p som om du skulle strikke den vr, legg garnet *foran arb* og sett den løse m tilbake på venstre p = snumasken.

Strikk snumaskene sammen: Når snumaskene strikkes etterpå, løfter du opp kastet (garnet som ble lagt rundt snumasken) på venstre p og strikker snumasken sammen med kastet.

Avfelling: Du kan felle av som vanlig, med rm/mønster, eller til en penere og mer elastisk kant, kan du lage en **elastisk avfelling:** Strikk m iflg mønsteret. Strikk 2 m, sett dem tilbake på venstre p og strikk dem sm til 1 m. Er den siste strikkede m r, strikkes de som 2 r sm i bakre mb. Er den siste strikkede m vr, settes de tilbake med garnet foran arb og strikkes som 2 vr sm.

PANNEBÅND

Legg opp 84 m på rundp 4 mm. Sett sm til en ring og strikk rundt i mønster til arb måler 6½ cm.

1. m på omg (1 vr) = midt bak. Sett gjerne en markør rundt m midt bak, samt en markør mellom 28. og 29. m (M1) og en markør mellom 57. og 58. m (M2).

Nå strikkes forkortede pinner med snumasker (se forklaringer):

1. p (retten): Strikk 28 m mønster (frem til M1), snumaske, snu.

2. p (vrangen): Strikk 55 m mønster fra vrangen (frem til M2), snumaske, snu.

3. p: Strikk frem til 1 m før snumasken på forrige p, snumaske, snu.

4. p: Som 3. p.

5.-8. p: Strikk frem til 2 m før snumasken på forrige p, snumaske, snu.

9.-10. p: Som 3. p.

11. p (retten): Strikk alle 84 m på omg rundt med mønster. Husk at du samtidig strikker snumaskene sammen med kastet (se forklaringer).

Fell av, gjerne elastisk (se forklaringer).

